Istruzioni per installare stampanti in Linux Ubuntu 18 LTS e 20 LTS

In seguito all'acquisto di nuove stampanti, che andranno a sostituire le attuali ormai obsolete, in OATo risultano configurati due server di stampa. Uno con le 'vecchie' stampanti e uno con le nuove.

Stampante	Posizione	Descrizione
amx5550	Amministrazione	Xerox Phaser 5550DT
amx7500	Amministrazione	Xerox Phaser 7500DT
pu5550	Biblioteca	Xerox Phaser 5550DT
VM7500	Villa Magliola Interrato	Xerox Phaser 7500DT
X5550VM	Magliola 1 piano	Xerox Phaser 5550DT
xerox_ph5550N	Palazz. Uff. 1 piano lato Solari	Xerox Phaser 5550DT (A4, A3)
Xerox_ph7500	Palazz. Uff. 1 piano lato Extragal	Xerox Phaser 7500N/DN/DT/DX

Server cupsvm.oato.inaf.it (vecchie stampanti ancora utilizzate)

Server cups2.oato.inaf.it (nuove stampanti)

Stampante	Posizione	Descrizione
am_hp755	Amministrazione	Hp755 DN
hp755_bibl	Palazzina_Uffici_Lato_Biblioteca	Hp755 DN
hp755_sol	Palazzina_Uffici_lato_solari	Hp755 DN
hp755_vm	Villa_Magliola_Piano_Interrato	Hp755 DN

Per installare una stampante seguire questa procedura.



Andare su Impostazioni \rightarrow Stampanti \rightarrow Impostazioni addizionali stampanti \rightarrow

Cliccare su 'Trova una stampante di rete' e inserire a destra accanto ad 'Host' il nome del server dove è configurata la stampante che si desidera installare come da precedente schema.

Nuova stampante 🔵 🖬 🌑				
Selezionare la periferica				
Periferiche Generic CUPS-BRF Inserire l'URI ▼ Stampante di rete Trova una stampante di rete Stampante Windows via SAMB, AppSocket/HP JetDirect Host o stampante LPD/LPR Internet Printing Protocol (ipp) Internet Printing Protocol (ipps)	Stampante di rete Host: cupsvm.oato.inaf.it Trova			
	Annulla	noltra		

Se per esempio desidero installare la 'vecchia' stampante Xerox B/N collocata nel corridoio *Solari* inserirò accanto ad Host 'cupsvm.oato.inaf.it' e poi cliccherò su 'Trova'.

Mi compariranno sulla sinistra una sequenza di indirizzi ip ognuno corrispondente ad una stampante configurata su quel server.

	Nuova stampante	🖨 🗊 😣
Selezionare la periferica		
Periferiche	Inserire l'URI della periferica	
Generic CUPS-BRF Inserire l'URI Stampante di rete 193.205.67.90 193.205.67.90 193.205.67.90 193.205.67.90 193.205.67.90 193.205.67.90	ipp://cupsvm.oato.inaf.it:631/printers/xerox Per esempio: ipp://cups-server/printers/printer-qu ipp://printer.mydomain/ipp	_ph5550N eue
193.205.67.90 Trova una stampante di rete		
Stampante Windows via SAMB/ 🔻 Connessione		
AppSocket/HP JetDirect Host o stampante LPD/LPR Internet Printing Protocol (ipp) Internet Printing Protocol (http Internet Printing Protocol (ipps	IPP (xerox_ph5550N)	
	Annulla	Inoltra

Dovrò selezionare l'ip che mi farà comparire sulla destra l'URI della stampante Xerox B/N lato solari (vedi schema sopra). In questo caso il sesto della lista. ipp://cupsvm.oato.inaf.it:631/printers/xerox_ph5550N.

Cliccare su 'Inoltra'.

Nella schermata successiva è consigliabile assegnare un nome alla stampante in modo che possa essere facilmente identificata.

Nuova stampante			●
Descrivere la stampante			
Nome della stampante Nome breve per questa stampante, per esempio «laserjet»			
StampanteXeroxBN			
Descrizione (facoltativa) Descrizione comprensibile per gli utenti, come «HP LaserJet co	on Duplexer»		
Xerox Phaser 5550DT			
Posizione (opzionale) Posizione comprensibile per gli utenti, come «Laboratorio 1»			
	Indietro	Annulla	Applica